

RIZOLEX FLO

TOLCLOFOS METIL 50% SC

USO: fungicida.

INTRUCCIONES DE USO: MÉTODOS DE APLICACIÓN.

PAPA (semilla). BAÑO DE INMERSIÓN.

Llenar con agua hasta los $\frac{3}{4}$ de la capacidad de la batea o piletón de baño; agitar adecuadamente y agregar la cantidad de RIZOLEX FLO previamente calculada. En esta suspensión, mediante un canasto, sumergir durante 3 minutos los cortes de papa o los semillones enteros. Dejar escurrir y secar la papa tratada antes de plantarla.

Refuerzo de la suspensión gastada: por cada 100 litros de baño a reponer, agregar 440 cm³ de RIZOLEX FLO.

Con 1000 litros de baño por inmersión se pueden tratar de 300 a 400 bolsas de papa.

No utilizar el baño por más de 2 días.

PAPA (semilla) TRATAMIENTO DE PULVERIZACIÓN

Por cada 10 litros de agua, agregar 20 cm³ de RIZOLEX FLO (osea 200 cm³/hl). Con los 10 litros de suspensión preparada tratar 100 kg de cortes de papa. Dejar orear, secar y luego sembrar. Cuando se van a tratar grandes cantidades de semilla, adaptar el equipo de pulverización bien calibrado en las máquinas lavadoras y/o cintas transportadoras.

SEMILLA DE ALGODÓN – TRATAMIENTO HÚMEDO

DOSIS PARA TRATAR 100 KG. DE SEMILLA DESLINTADA.

Para el control del complejo de hongos de Damping off se recomienda la siguiente mezcla: RIZOLEX FLO 300 cm³ + 400 cm³ de TIRAM 25% (SC) o 300 cm³ de TIRAM 36% (SC) ó 200 cm³ de TIRAM 48%.

En tambor rotativo con eje excéntrico, agregar la dosis recomendada de la mezcla suspendida en 1 a 1,2 litros de agua para tratar 100 kg. de semilla deslizada. Hacer girar el tambor durante 10 minutos a una velocidad moderada (50-60 revoluciones por minuto). Cuando se va a tratar grandes cantidades de semilla, emplear curadoras especiales específicas que disponen de un sistema de agitación.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa (Semilla)	Sarna negra de la papa (<i>Rhizoctonia solani</i>)	200 cm ³ /hl		En tratamiento de pulverización. En tratamiento en el surco, con tubérculos ya sembrados 1,5 a 2 l/ha.
		400 cm ³ /hl		Desde 6 días antes de la siembra hasta el momento de la misma. En tratamientos de baño de inmersión.
Algodón	Complejo Damping off o mal del tallo del algodón (<i>Rhizoctonia solani</i>) (<i>Fusarium spp.</i>) (<i>Pythium ultimum</i>)	300 cm ³ /100 Kg de semilla en mezcla con TIRAM		Desde 6 meses antes, hasta el momento de la siembra. En tratamiento húmedo. Para el tratamiento de la semilla mezclar el RIZOLEX FLO con 400 cm ³ de tiram 25% o 300 cm ³ de tiram 36% ó 200 cm ³ de Tiram 48% cada 100 Kg. de semillas.

RESTRICCIONES DE USO: como terapéutico para el tratamiento de semillas, se encuentra exento de período de carencia.

Las semillas tratadas no deben usarse como alimento ni forraje, tampoco para extracción de aceite. La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley Nro. 18073.-

COMPATIBILIDAD: RIZOLEX FLO puede ser mezclado con suspensiones concentradas que tengan recomendaciones para el tratamiento de semillas de los cultivos antes citados.